

====Neustart eines EDP==== ---- **\*\*VERSION: APS 2.10.3\*\*** ---- Nachdem der Index neu definiert und in APS konfiguriert ist, müssen die EDPs neu gestartet werden. Dies geschieht mithilfe der **\*\*EDP Management Konsole\*\*** (zu finden: `..\aps\sys\bin\EDPMC.exe`).\ \ //Schritt 1:// die EDP-Konsole mit den Datenbanken verbinden, indem man den Server auswählt (WÄHLEN) und dann oben links auf VERBINDEN klickt. `{{:aps:edp0.jpg}}` //Schritt 2:// Nun werden die vorhandenen APS-Datenbanken angezeigt. Per rechtem Mausklick die betreffende Datenbank anwählen (in Köln für APS-Desktop die Datenbank KEK\_PRIVATE\_PUBLIC) und im darauf erscheinenden Kontextmenü STOPPEN wählen.\ \ `{{:aps:edp1.jpg}}` //Schritt 3:// Wenn nun die Datenbank "bereit" ist, erneut per Rechtsklick im Kontextmenü den Punkt "STARTEN" auswählen. Wird auf die Datenbank zugegriffen, so startet der EDP auch automatisch.\ \ **\*\*ANMERKUNG:\*\*** Der Button AKTUALISIEREN oben rechts aktualisiert die Darstellung des Datenbankfensters, da hier immer nur der Zustand zum Aktualisierungszeitpunkt geladen wird. `{{:aps:edp2.jpg}}` **\*\*Hinweis der Firma Stegmann:\*\*** Diesen Befehle kann man auch über eine Kommandozeile auf dem APS-Server ausführen: `//%aps_root%\sys\bin\edprc <color #ed1c24>DATENBANK</color> <color #ed1c24>BEFEHL</color>/\` wenn man für DATENBANK den Namen der APS-Instanz angibt und für BEFEHL die Zahl 3.\ \ Weitere mögliche Befehlsoperationen sind: 0 Deregistrieren 1 Aktivieren 2 Deaktivieren 3 Stoppen 4 Starten 5 Anhalten 6 Fortsetzen 7 Terminieren 8 Reinitialisieren Wenn für eine APS-Instanz der Autostart eingerichtet ist, startet die Instanz automatisch, sobald ein User diese aufruft. ---- `[[aps:aps-admin-todo|{{:aps:zurueck.jpg|zurück}}]]` `[[:start|{{:aps:home_kopie.jpg|Startseite}}]]`

From:

<http://apswiki.de/> - **"Selbsthilfe"-APS-Handbuch**

Permanent link:

<http://apswiki.de/doku.php?id=aps:edp&rev=1633601824>



Last update: **2021/10/07 12:17**