

=====Neustart eines EDP===== ---- \*\*VERSION: APS 2.10.3\*\* ---- Nachdem der Index neu definiert und in APS konfiguriert ist, müssen die EDPs neu gestartet werden. Dies geschieht mithilfe der \*\*EDP Management Konsole\*\* (zu finden: ..\aps\sys\bin\EDPMC.exe).\\ //Schritt 1:// die EDP-Konsole mit den Datenbanken verbinden, indem man den Server auswählt (WÄHLEN) und dann oben links auf VERBINDEN klickt. {{:aps:edp0.jpg|}} //Schritt 2:// Nun werden die vorhandenen APS-Datenbanken angezeigt. Per rechtem Mausklick die betreffende Datenbank anwählen (in Köln für APS-Desktop die Datenbank KEK\_PRIVATE\_PUBLIC) und im darauf erscheinenden Kontextmenü STOPPEN wählen.\\ {{:aps:edp1.jpg|}} //Schritt 3:// Wenn nun die Datenbank "bereit" ist, erneut per Rechtsklick im Kontextmenü den Punkt "STARTEN" auswählen. Wird auf die Datenbank zugegriffen, so startet der EDP auch automatisch.\\ \*\*ANMERKUNG:\*\* Der Button AKTUALISIEREN oben rechts aktualisiert die Darstellung des Datenbankfensters, da hier immer nur der Zustand zum Aktualisierungszeitpunkt geladen wird. {{:aps:edp2.jpg|}} \*\*Hinweis der Firma Stegmann:\*\* Diesen Befehle kann man auch über eine Kommandozeile auf dem APS-Server ausführen: //%aps\_root%\sys\bin\edprc <color #ed1c24>DATENBANK</color> <color #ed1c24>BEFEHL</color>/\\ wenn man für DATENBANK den Namen der APS-Instanz angibt und für BEFEHL die Zahl 3.\\ Weitere mögliche Befehlsoperationen sind: 0 Deregistrieren 1 Aktivieren 2 Deaktivieren 3 Stoppen 4 Starten 5 Anhalten 6 Fortsetzen 7 Terminieren 8 Reinitialisieren Wenn für eine APS-Instanz der Autostart eingerichtet ist, startet die Instanz automatisch, sobald ein User diese aufruft. ---- [[aps:aps-admin-todo|{{:aps:zurueck.jpg|zurück}}]] [[:start|{{:aps:home\_kopie.jpg|Startseite}}]]

From:  
<http://apswiki.de/> - "**Selbsthilfe"-APS-Handbuch**

Permanent link:  
<http://apswiki.de/doku.php?id=aps:edp&rev=1633601824> ✖

Last update: **2021/10/07 12:17**